## Windows 系統安裝說明

(以 wi n10 企業版 32 位為例)



本產品驅動支持的 Windows 系統包含如下:

■ Windows10 (32/64 位) /Windows8 (32/64 位) /Windows7 (32/64 位) /Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 (32/64 位) /Windows Server 2003 (32/64 位) /Windows 2000 /ME/98/CE/(V4.2 及以上版本)/Linux (2.4 及以上版本) /Mac OS (8、9 及以上版本)

使用本產品前,請先行安裝本產品的驅動程序,請按照以下步驟進行:


安裝方式一:一鍵式驅動安裝

步驟:

- 1.將產品附帶的驅動光盤放入光驅
- 2.打開光碟目錄 "驅動\Windows 系列驅動", 運行裡面的一鍵安裝程序



## 3..點擊 "Extract"




## 4.點擊下一步




5. 選擇"我接受這個協議"



6.點擊"完成",即完成的驅動程序的安裝。




7.打開計算機管理— -設備管理器,即可看到【端口】處有新增的 COM 口,如下




安裝方式二: 指定 inf 式驅動安裝

## 步驟:

- 1. 插入產品 USB 端,系統會提示發現新硬件
- 2. 打 開 計 算 機 的 設 備 管 理 器 , 出 現 四 個 帶 有 黄 色 歎 號 的 硬 件 。




3. 在其中任意黃色設備上單擊右鍵"更新驅動程序",選擇"瀏覽計算機以查找驅動程序軟件"



4. 選擇"從計算機。。。列表中選取",下一步



5. 點擊下一步,選擇"從磁盤安裝",瀏覽到驅動包裡的具體安裝信息文件



6. 點擊下一步,安裝完成。



7. 然後再依次點擊其他三個帶有歎號硬件更新驅動,就完成了產品的驅動安裝。

