Windows 系統安裝說明

(以 wi n10 企業版 32 位為例)



本產品驅動支持的 Windows 系統包含如下:

Windows10(32/64 位)/Windows8(32/64 位)/Windows7(32/64 位)/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 (32/64 位)/Windows Server 2003 (32/64位)/Windows 2000/ME/98/CE/(V4.2及以上版本)/Linux(2.4及 以上版本)/Mac OS(8、9 及以上版本)

使用本產品前,請先行安裝本產品的驅動程序,請按照以下步驟進行:

安裝方式一:一鍵式驅動安裝


步驟:

1.將產品附帶的驅動光盤放入光驅

2.打開光碟目錄"驅動\Windows 系列驅動",運行裡面的一鍵安裝程序



3..點擊 "Extract"




4.點擊下一步




5. 選擇"我接受這個協議"



6.點擊"完成",即完成驅動程序的安裝。




7.打開計算機管理 -設備管理器,即可看到【端口】處有新增的 COM 口,如下




安裝方式二: 指定 inf 式驅動安裝

步驟:

- 1. 插入產品 USB 端,系統會提示發現新硬件
- 2. 打開計算機的設備管理器, 發現一新增的帶有黃色歎號的硬件, 即為 USB 串 口




3. 在其中一個黃色設備上單擊右鍵 "更新驅動程序", 選擇 "瀏覽計算機以查找 驅動程序軟件"



4. 選擇"從計算機。。。列表中選取",下一步



5. 點擊下一步,選擇"從磁盤安裝",瀏覽到驅動包裡的具體安裝信息文件



6. 點擊下一步,安裝完成



7. 再點擊另外一個黃色歎號硬件,按照安裝方式二重複操作一遍,就完成產品驅動安裝。